



nanokeratin®
SYSTEM



BRUKERVEILEDNING



Innhold

- Side 3** *NanoSmooth Pure*
- Side 4** *NanoSmooth Pure Complete Straight*
- Side 7** *NanoSmooth Pure OneStep*
- Side 8** *Refortify*
- Side 9** *Refortify Complete Straight*
- Side 12** *Refortify OneStep*

nanoSmooth.
pure

nanoSmooth Pure er et nyskapende system med avansert teknologi for gjenoppretting utglatting og retting. Systemet inneholder **ikke formaldehyd eller aldehyder** og det oppstår ingen kjemisk avgassing hverken under eller etter behandling. Produktene er basert på banebrytende molekylær og biomimetisk teknologi og komplimenteres av pleieprodukter for å ivareta et perfekt resultat hjemme. Refine, Revive og Replenish gir antifrizzbehandlinger og utglatting på normale hår.



REVIVE
Ubehandlet hår



REFINE
Farget hår



REPLENISH
Blondt hår



nanokeratin.
SYSTEM

Complete Straight

Utglattende behandling

Trinn
01 Shampooer og tørk

Trinn
02 Påfør Smoother

Trinn
03 Skyll/Tørk

Trinn
04 Glatt ut

Trinn
05 Shampooer og påfør Mask

Trinn
06 Påfør insulator og tørk

Utfør alltid en sensitivitetstest før behandling

Trinn
01

Shampooer og tørk

- Shampooer to ganger med nanoSmooth pure Reinfuse Shampoo
- La produktet virke 1-2 minutter og skyll grundig i 3-5 minutter
- Benytt ikke conditioner eller treatment
- Føn håret helt tørt



Trinn
02

Påfør Smoother

- Rist flasken med valgt Smoother grundig. NanoSmooth er delt inn som følger:

Ubehandlet hår – Revive Smoother

Farget hår - Refine Smoother

Blondt hår - Replenish Smoother

- Del inn håret i fire: øre til øre, front til nakke
- Påfør produktet med 0,5 cm avstand fra hodebunnen. Begynn påføringen i nakken
- Påfør mer produkt om nødvendig
- Når produktet er påført gres håret godt for jevn fordeling. Bruk hendene om nødvendig
- nanoSmooth pure skal ikke benyttes på naturlig hvitt hår



Trinn 02

Virketider

REVIVE	Virketid
Volum	30-90 min
Bølger	40-90 min
Krøller	50-90 min

REFINE	Virketid
Volum	30-80 min
Bølger	35-80 min
Krøller	40-80 min

REPLENISH	Virketid
Volum	20-25 min
Bølger	25-30 min
Krøller	30-35 min

Trinn 03

Skyll og tørk

- Skyll lett. Det skal være produktfølelse på håret
- Føn håret 100% tørt med rundbørste eller BeFri børste

Trinn 04

Utglatting

- Ta ut tynne passéer og glatt ut. Start i nakken og still inn tangen i følge tabellen under

- Rett ut hver passé 6 til 10 ganger eller til håret er blankt

REVIVE

Fint hår	Normalt/grovt hår
210°C	230°C

REFINE

Fint hår	Normalt/grovt hår
180°C	220°C

REPLENISH

Fint hår	Normalt/grovt hår
170°C	200°C

- Føn håret med kaldluft
- Vent til håret er kaldt

VIKTIG

Skyllingen på Trinn 3 er IKKE den avsluttende utskyllingen av behandlingen. Det er ytterst viktig at det er igjen produkt, altså smoother, i håret. Den resterende smootheren legger seg utenpå hårskaftet og i kombinasjon med varmebehandlingen i Trinn 4 er det dette som gir det sluttmessige resultatet.

Trinn 05

Shampoener og påfør Mask

- Shampoener med nanoSmooth Shampoo i samme serie som valgt smoother:
 - * Ubehandlet hår - Revive Shampoo
 - * Farget hår - Refine Shampoo
 - * Blondt hår - Replenish Shampoo
- Jobb shampooen inn, men massér ikke
- Gre igjennom
- La virke i 2 minutter
- Skyll grundig
- Shampoener igjen. Jobb shampooen inn, men massér ikke
- Gre igjennom
- La virke i 5 minutter
- Skyll håret grundig
- Tørk med et håndkle. Ikke frottér
- Påfør en rikelig mengde nanoSmooth pure no.02 Mask
 - * Ubehandlet hår - Revive mask
 - * Farget hår - Refine mask
 - * Blondt hår - Replenish mask
- Gre igjennom for en jevn fordeling
- Virketid:
 - * Fint hår - 5 minutter
 - * Normalt/Grovt hår- 7 minutter
- Skyll, men la det være igjen noe produkt i håret
- Tørk med et håndkle. Ikke frottér

VIKTIG

Om behandlingen skal etterfølges av en fargebehandling, gjør som følger:

- Shampoener med en passende nanoSmooth pure Shampoo:
 - * Ubehandlet hår - Revive Shampoo
 - * Farget hår - Refine Shampoo
 - * Blondt hår - Replenish Shampoo
- Jobb shampooen inn, men massér ikke
- Føn håret 100% tørt
- Utfør fargebehandlingen
- Fortsett med steg 5

Trinn 06

Påfør Insulator og tørk

- Påfør nanoSmooth pure no.03 Reinvent Insulator i følgende mengde:
 - * Kort hår/bob - 2 pump
 - * Medium langt hår - 3 pump
 - * Langt hår - 4 pump
 - * Ekstra langt hår – 5 pump
- Fordel produktet mellom hendene og påfør jevnt gjennom håret
- Gre igjennom for jevn fordeling
- Føn håret tørt
- Style håret som ønsket

Ved å benytte nanoSmooth produkter for hjemmebruk ivaretas resultatet av behandlingen i salongen lenger.



One Step Treatment

Dyptpleiende antifrizzbehandling

Trinn 01 Shampooer

Trinn 02 Påfør Smoother med Mask

Trinn 03 Skyll

Trinn 04 Påfør Insulator og style

Trinn 01 Shampooer

- Shampooer 2 ganger med valgt nanoSmooth Shampoo
- Tørk med et håndkle. Ikke frottér

Trinn 02 Påfør Smoother med Mask

- Rist valgt nanoSmooth Smoother grundig
- Bland nanoSmooth pure Smoother med nanoSmooth pure Mask
- Påfør blandingen på fuktig hår med en slikpensel, begynn påføringen i nakken. Bruk følgende mengder:

Hårlengde	Smoother	Mask
Kort	5 ml	5 ml
Medium	7 ml	7 ml
Langt	10-12 ml	10-12 ml

- Gre igjennom for jevn fordeling
- La virke 10-20 minutter, og tørk deretter håret 100% med føner

Trinn 03 Skyll

- Skyll håret
- Tørk med et håndkle. Ikke frottér

Trinn 04 Insulator / Styling

- Påfør nanoSmooth Insulator gjennom hele håret
- Gre igjennom for jevn fordeling
- Rett ut håret

Utfør alltid en sensitivitetstest før behandling

nanoSmooth pure Home Care-serien for naturlig, farget eller blondt hår ivaretar håret og forlenger virkningen av behandlingen utført i salong

Refortify®
All hairtypes

Et nyskapende system med avansert teknologi for gjenoppretting utglatting og retting. Systemet inneholder **ikke formaldehyd eller aldehyder** og det oppstår ingen kjemisk avgassing hverken under eller etter behandling. Produktene er basert på banebrytende molekyler og biomimetisk teknologi og komplimenteres av pleieprodukter for å ivareta et perfekt resultat hjemme.

Refortify gir maksimal utglattende effekt, selv på svært krøllete hår.



REFORTIFY
Alle fargekjemiske
behandlinger


nanokeratin®
SYSTEM

Complete Straight

Utglattende behandling

Trinn
01 Shampooer og tørk

Trinn
02 Påfør Smoother

Trinn
03 Skyll og Tørk

Trinn
04 Glatt ut

Trinn
05 Shampooer og påfør Mask

Trinn
06 Påfør Insulator og tørk

Utfør alltid en sensitivitetstest før behandling.

Trinn
01

Shampooer og tørk

- Shampooer to ganger med nanoSmooth pure Reinfuse Shampoo
- La produktet virke 1-2 minutter og skyll grundig i 3-5 minutter
- Bruk ikke conditioner eller treatment
- Føn håret helt tørt



Trinn
02

Påfør Smoother

- Rist flasken med valgt Smoother grundig
- Del inn håret i fire: øre til øre, front til nakke
- Påfør produktet ved hjelp av silikonbørsten med 0,5 cm avstand fra hodebunnen. Begynn påføringen i nakken
- Påfør mer produkt om nødvendig
- Når produktet er påført gres håret godt for jevn fordeling. Bruk hendene om nødvendig
- **NB. Refortify kan etterlate et lilla skjær på hår lysere enn tonehøyde 8**



Trinn 02

Virketider

Ubehandlet hår	Virketid
Volum	50-60 minutter
Bølger	60-70 minutter
Krøller	70-100 minutter

Farget hår	Virketid
Volum	40-60 minutter
Bølger	60-70 minutter
Krøller	70-90 minutter

Blondt hår	Virketid
Volum	40-50 minutter
Bølger	50-60 minutter
Krøller	60-90 minutter

Gre igjennom håret hvert tiende minutt under virketiden

Trinn 03

Skyll og tørk

- Skyll lett. Det skal være produktfølelse på håret
- Føn håret 100% tørt med rundbørste eller BeFri børste

Trinn 04

Utglatting

- Ta ut tynne passéer og glatt ut. Start i nakken og still inn tangen i følge tabellen under
- Rett ut hver passé 8 til 12 ganger eller til håret er blankt

Ubehandlet hår

Fint hår	Normalt/Grovt hår
210°C	230°C

Farget hår

Fint hår	Normalt/Grovt hår
180°C	220°C

Blondt hår

Fint hår	Normalt/ Grovt hår
170°C	200°C opptil 220°C

- Føn håret med kaldluft
- Vent til håret er kaldt

VIKTIG

Skyllingen på Trinn 3 er IKKE den avsluttende utskyllingen av behandlingen. Det er ytterst viktig at det er igjen produkt, altså smoother, i håret. Den resterende smootheren legger seg utenpå hårskaftet og i kombinasjon med varmebehandlingen i Trinn 4 er det dette som gir det sluttmessige resultatet.

Trinn 05

Shampoener og påfør Mask

- Shampoener med Refortify Shampoo Jobb shampooen inn, men ikke massér.
- Gre igjennom
- La virke i 2 minutter
- Skyll grundig
- Shampoener igjen. Jobb shampooen inn, men ikke massér
- Gre igjennom
- La virke i 5 minutter
- Skyll håret grundig
- Tørk med et håndkle. Ikke frottér
- Påfør en rikelig mengde Revive Mask
- Gre igjennom for en jevn fordeling
- Virketid:
 - * Fint hår - 5 minutter
 - * Normalt/Grovt hår- 7 minutter
- Skyll, men la det være igjen noe produkt i håret
- Tørk med et håndkle. Ikke frottér

VIKTIG

Om behandlingen skal etterfølges av en fargebehandling, gjør som følger:

- Shampoener med Refortify Shampoo. Jobb shampooen inn, men ikke massér
- Føn håret 100% tørt
- Utfør fargebehandlingen
- Fortsett med steg 5



Trinn 06

Påfør Insulator og tørk

- Påfør nanoSmooth pure no.03 Reinvent Insulator i følgende mengde:
 - * Kort hår/bob - 2 pump
 - * Medium langt hår - 3 pump
 - * Langt hår - 4 pump
 - * Ekstra langt hår – 5 pump
- Fordel produktet mellom hendene og påfør jevnt gjennom håret
- Gre igjennom for jevn fordeling
- Føn håret tørt
- Style håret som ønsket

Ved å benytte Refortify og Reinvent produkter for hjemmebruk ivaretas resultatet av behandlingen fra salongen lenger.



One Step Treatment

Dyptpleiende antifrizzbehandling

Trinn
01 Shampooer

Trinn
02 Påfør Smoother med Mask

Trinn
03 Skyll

Trinn
04 Påfør Insulator og style

Trinn
01 Shampooer

- Shampooer 2 ganger med Refortify Shampoo
- Tørk med et håndkle. Ikke frottér

Trinn
02 Påfør Smoother med Mask

- Rist valgt Smoother grundig
- Bland Refortify Smoother med Refortify Mask
- Påfør blandingen på fuktig hår med en silkonpensel, begynn påføringen i nakken. Bruk følgende mengder:

Hårlengde	Smoother	Mask
Kort	5 ml	5 ml
Medium	7 ml	7 ml
Langt	10-12 ml	10-12 ml

- Gre igjennom for jevn fordeling
- La virke 10-20 minutter
- Tørk håret 100% med føner

Trinn
03 Skyll

- Skyll håret
- Tørk med et håndkle. Ikke frottér

Trinn
04 Insulator / Styling

- Påfør nanoSmooth Insulator gjennom hele håret
- Gre igjennom for jevn fordeling
- Rett ut håret


Utfør alltid en sensitivitetstest før behandling

Tips : Shampooer med Refortify Shampoo etter 24 timer. Påfølgende bruk av nanoSmooth pure Home Care-serien ivaretar behandlingen gjort i salong.

Alle hårtyper



Alle hårtyper



nanokeratin®
S Y S T E M